

# NEDERDEL OG TOP



**Materialer:** Hæklenål 2 mm, perleacryl eller bomuld, guldtråd, trykknapper eller velcro bånd.

**Hæklefasthed:** 15 m x 17 rk fm = 5 x 5 cm

Hver omgang starter med 1 lm med mindre andet er anført.

## Nederdel

Slå 26 lm op

**1:** Spr 1 lm over og hækl fm rækken ud, vend = 25 fm

**2:** 1 lm, 6 fm, 3 fm i næste m, 12 fm, 3 fm i næste m, 5 fm, vend = 29 fm

**3:** 1 lm, 26 fm, lad de resterende m være til at sy trykknop i eller velcro, vend = 26 fm

**4:** 1 lm, 6 fm, 3 fm i næste m, 12 fm, 3 fm i næste m, 6 fm, vend = 30 fm

**5:** 1 lm, 30 fm

**6:** 1 lm, 7 fm, 3 fm i næste m, 14 fm, 3 fm i næste m, 7 fm vend = 34 fm

**7:** 1 lm, 34 fm, luk omgangen med 1 km i første m, så der hækles rundt på resten af nederdelen.

**8-10:** 1 lm, 34 fm, vend.

**11:** 1 lm, fm i fm, på denne række hækles arbejdet sammen med 1 km i slutningen og der hækles rundt

**12-18:** 1 lm, 1 fm i samme m som lm, fm i fm

**19:** 7 lm, 1 fm

## Top

Slå 24 lm op

**1:** Spr 1 lm over og hækl fm rækken ud, vend = 23 fm

**2:** 1 lm, \*3 fm, 2 fm i næste m\*, 3 fm, vend = 28 fm

**3-4:** 1 lm, 28 fm, vend.

**5:** 1 lm, 3 fm, \*2 fm i næste m, 6 fm\*, 2 fm i næste m, 3 fm, vend = 32 fm

**6:** 1 lm, 32 fm, vend.

**7:** 1 lm, 4 fm, 2 fm i næste m, \*7 fm, 2 fm i næste m\*, 3 fm, vend = 36 fm

**8:** 1 lm, 36 fm, vend.

**9:** 15 fm, 3 fm i næste m, 4 fm, 3 fm i næste m, 15 fm, vend = 40 fm

**10:** 1 lm, 7 fm, 2 fm i næste m, 8 fm, 3 fm i næste m, 6 fm, 3 fm i næste m, 8 fm, 2 fm i næste, 7 fm, vend = 46 fm

**11:** 1 lm, 46 fm, vend.

**12:** 1 lm, 17 fm, 3 fm sm, 6 fm, 3 fm sm, 17 fm = 42 fm

**13:** 1 lm, 16 fm, 2 fm sm, 6 fm, 2 fm sm, 16 fm, vend = 40 fm

**14:** 15 lm, spr 16 fm over, 8 fm, 15 lm, spr 16 m over 1 km i sidste m.

Enderne hæftes og der sættes velcro bånd eller trykknapper i til lukning. Hæft ender